


## Hibernate 入门第二讲——XML 文件提示的配置

不知大家有没有在编写 Hibernate 核心配置文件和映射配置文件时，遇到这样一个问题：




如果你遇到了这样的问题，说明你还没有配置 XML 文件的提示。你不仅要问，如何配置 XML 文件的提示呢？这也是要分情况的，因为 Hibernate 核心配置文件和映射配置文件的提示我们都是要配置的。

### 配置 Hibernate 核心配置文件的提示


打开 hibernate.cfg.xml 文件，复制如下内容：



依次点击 Window→Preferences→XML→XML Catalog，可以看到如下窗口。



然后，点击 Add 按钮，会弹出一个窗口，在 key 输入框中黏贴之前复制好的内容，点击 File System 按钮找到你本地 Hibernate 核心配置文件的 dtd 约束文件，还有，记得 Key type 下拉框一定选择 URI，再问自杀！



这样子配置之后，当你再编写 Hibernate 核心配置文件时，就会有内容提示了。


## 配置映射配置文件的提示

打开映射配置文件，如 Customer.hbm.xml，复制如下内容：


```
Customer.hbm.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
3   "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
4   "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd">
```

复制它，因为待会就会用到

同样地，依次点击 Window→Preferences→XML→XML Catalog，可以看到如下窗口。



然后也是同样地，点击 Add 按钮，会弹出一个窗口，在 key 输入框中黏贴之前复制好的内容，点击 File System 按钮找到你本地映射配置文件的 dtd 约束文件，还有，记得 Key type 下拉框一定选择 URI，再问自杀！



这样子配置之后，当你再编写映射配置文件时，就会有内容提示了。当然了，如果你一直都能连网的话，配不配置其实都无所谓，因为它就会有提示啊！